

# HYGIÈNE



i

## PROCÉDURES D'HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE 1/2

### LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR L'HABILLAGE ET LE DÉSHABILLAGE

#### LA PROCÉDURE D'HABILLAGE AVANT LE CHANTIER

Vérifier que votre **EPI vestimentaire** ne présente pas de défaut de fabrication et ne souffre d'aucune altération (exemple : déchirure, couture ouverte...) qui conduirait à la perte de ses performances de protection chimique ou de fonctionnement. Vérifier également que la taille de l'EPI vestimentaire est adaptée à votre morphologie.

- Retirer vos chaussures ou bottes et mettez votre EPI vestimentaire.
- Passer les bras dans l'EPI vestimentaire et remonter aux 3/4 la fermeture à glissière.
- Remettre vos bottes ou chaussures de sécurité et s'assurer que les jambes de l'EPI vestimentaire les recouvrent.
- Remonter la fermeture à glissière jusqu'en haut, et, si nécessaire, fixer le rabat de la fermeture selon la notice d'instruction du fabricant.
- En cas de préparation de la bouillie, remplissage de la cuve ou nettoyage du matériel, enfiler un tablier/ blouse manches longues (type PB3), ou une combinaison type 3 ou 4.
- Mettre l'appareil de protection respiratoire si nécessaire (consulter l'étiquette du produit).
- Mettre les protections des yeux et de la face si nécessaire (consulter l'étiquette du produit).
- Enfiler les gants et s'assurer qu'ils sont recouverts (si le poignet de la manche est élastique ou si le gant est court) ou qu'ils recouvrent les manches.

#### EN CAS D'INTERVENTION SUR LE MATÉRIEL (DURANT UNE APPLICATION AVEC CABINE PROTECTRICE)

- Arrêter la pulvérisation et sortir le pulvérisateur hors de la zone traitée.
- Prendre du papier sèche-mains et un sac jetable.
- Mettre des gants à usage unique.
- Sortir de la cabine sans refermer la porte.
- Faire l'intervention (changement de buse, etc.).
- Après intervention : se rincer les mains gantées à la réserve d'eau claire, puis enlever les gants en les retournant et les stocker hors de la cabine.
- Rincer le robinet, se laver puis se sécher les mains, jeter le papier dans le sac jetable prévu à l'avance.
- Remonter dans la cabine sans ramener d'objet souillé à l'intérieur.